Инструкция по установке корневого сертификата и сертификата электронной подписи.

ВАЖНО!!! Для работы с рутокеном предварительно необходимо скачать и установить соответствующий драйвер: http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/

Драйверы Рутокен для Windows (x86 и x64)

Версия:	v.4.0.5.0 от 30.12.2015, WHQL-certified
Поддерживаемые ОС:	32- и 64-разрядные MS Windows 10/8.1/2012R2/8/2012/7/2008R2/Vista/2008/XP/2003

Необходимо запустить загруженный файл и произвести установку программы :



Скачать корневой сертификат Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ по ссылке :

Скачать корневой сертификат Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ: ГУЦ_2012.cer

1. Установить корневой сертификат Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ:



Правой кнопкой по файлу:



Нажимаем «Далее»:



Выбираем хранилище сертификатов:



Выбираем «Доверенные корневые центры сертификации»:



Нажимаем «Готово».



Нажимаем «Да».

Скачать и установить корневой сертификат **УЦ “ВебКом-Самара”** по ссылке:

Скачать корневой сертификат УЦ “ВебКом-Самара”: wcsamara2012.cer

Произвести установку данных сертификатов в хранилище «Промежуточные центры сертификации», как указано в скриншотах ниже:







2. Вставляем Rutoken в компьютер.

3. Открываем ПО Крипто Про CSP



Нажимаем на вкладку «Сервис» и кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере»



Выбираем «контейнер»:





И нажимаем «Ок».

Далее нажимаем кнопку «Установить» и все время жмем «Да» и «Далее».



Базовая настройка ЭЦП на данном этапе оконченна.

Для настройки функционирования ЭЦП в браузере потребуются следующие плагины:

Общие плагины необходимые на ПК :

- Плагин электронного правительства
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Для работы в Google Chome\ Yandex.Browser:

- Расширение плагина Госуслуг
- CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in